

# TeleData Anleitung

Schritt für Schritt Anleitung, zum Einrichten eines TeleData Mail Accounts, unter Thunderbird.

1. Öffnen Sie das Programm „Thunderbird“.  
Wenn Sie noch keinen E-Mail-Account eingerichtet haben, fordert das Programm Sie auf, ihren E-Mail-Account hinzuzufügen. Geben Sie hier den Namen, E-Mail-Adresse und das Passwort aus dem Zugangsdatenanschreiben (welches Sie von uns erhalten haben) ein. Klicken Sie anschließend auf „Manuell einrichten...“.

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.

Ihr Name: Max Mustermann

E-Mail-Adresse: Max.Mustermann@tdmail.com

Passwort: ●●●●●●●●

Passwort speichern

	POSTEINGANGS-SERVER:	POSTAUSGANGS-SERVER:
Protokoll:	IMAP	SMTP
Server:	imap.teledata-fn.de	smtp.teledata-fn.de
Port:	993	587
SSL:	SSL/TLS	STARTTLS
Authentifizierung:	Automatisch erkennen	Automatisch erkennen
Benutzername:	Max.Mustermann@tdmail.com	Max.Mustermann@tdmail.com

[Erweiterte Einstellungen](#)

Abbrechen Erneut testen Fertig

2. Geben Sie nun die Daten für den Posteingangs- und Postausgangs-Server wie auf dem Bildschirmfoto ein und klicken anschließend auf „Erneut testen“.

# TeleData Anleitung

Schritt für Schritt Anleitung, zum Einrichten eines TeleData Mail Accounts, unter Thunderbird.

3. Wenn die Daten des Servers korrekt sind erscheint ein grüner Haken in der Mitte des Fensters. Anschließend die Einrichtung bestätigen mit einem Klick auf „Fertig“.

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.

Ihr Name:  ⓘ

E-Mail-Adresse:  ⓘ

Passwort:  ⓘ

Passwort speichern

✓ Folgende Einstellungen wurden durch Testen des genannten Servers gefunden

	POSTEINGANGS-SERVER:	POSTAUSGANGS-SERVER:
Protokoll:	<input type="text" value="IMAP"/> ▼	SMTP
Server:	<input type="text" value="imap.teledata-fn.de"/>	<input type="text" value="smtp.teledata-fn.de"/> ▼
Port:	<input type="text" value="993"/> ▼	<input type="text" value="587"/> ▼
SSL:	<input type="text" value="SSL/TLS"/> ▼	<input type="text" value="STARTTLS"/> ▼
Authentifizierung:	<input type="text" value="Automatisch erkennen"/> ▼	<input type="text" value="Automatisch erkennen"/> ▼
Benutzername:	<input type="text" value="Max.Mustermann@tdmail.com"/>	<input type="text" value="Max.Mustermann@tdmail.com"/>

[Erweiterte Einstellungen](#)

4. Wenn Sie wollen, können Sie Thunderbird dann noch als Standard E-Mail-Programm festlegen. Damit ist die Einrichtung abgeschlossen.

## Posteingangs- und Postausgangsserver

	Serveradresse	Port	Sicherheit
Posteingang (POP3)	pop3.teledata-fn.de	995	SSL/TLS
Posteingang (IMAP)	imap.teledata-fn.de	993	SSL/TLS
Postausgang	smtp.teledata-fn.de	587	STARTTLS

## Zugangsdaten

Benutzername	Passwort
Ihre Mailadresse (z.B. Max.Mustermann@tdmail.de)	Ihr Passwort